

به نام خدا


راهنمای نصب و اجرای نرم افزار سی وود بر روی ویندوزهای ۶۴ بیت

۱- ابتدا فایل MCR_R2017b_win64_installer.exe را بر روی سیستم خود نصب کنید.

۲- سپس از پوشه‌ی Cwood_demo فایل Cwood_demo.exe را اجرا کنید. دقت کنید که Cwood files و splash همواره باید همراه Cwood_demo.exe درون یک پوشه قرار داشته باشند.

۳- خطای entry point not found در هنگام اجرای سی وود بر روی بعضی از ویندوزها :

این خطا مربوط به ویندوز می باشد و ممکن است در هنگام اجرای نسخه جدید نرم افزارهای مختلف از جمله فتوشاپ با آن مواجه شوید.



اگر در هنگام اجرای سی وود با پیام خطای بالا مواجه شدید، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

الف) فایل api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll را از پوشه‌ی entry point not found کپی کرده و در مسیرهای زیر قرار دهید.


C:\Windows\System32

C:\Windows\SysWOW64


ب) بر روی فایل آپدیت Windows6.1-KB2999226-x64 در پوشه‌ی entry point not found کلیک کرده و آن را نصب کنید.



اکنون می‌توانید فایل Cwood.exe را اجرا کنید.

ج) اگر قابلیت آپدیت ویندوز در سیستم شما غیر فعال باشد، ویندوز اجازه‌ی نصب این آپدیت را به شما نمی‌دهد و با پیغام خطای زیر مواجه می‌شوید.



برای حل این مشکل می‌توانید از برنامه‌ی task manager وارد قسمت services شوید. سپس وارد تنظیمات مربوط به آپدیت ویندوز شوید و آن را از حالت غیر فعال به حالت خودکار تغییر دهید. پس از نصب آپدیت می‌توانید مجدداً آپدیت ویندوز را غیر فعال کنید.





۴- در صورت بروز هر گونه مشکل در نصب و اجرای نرم افزار سی وود، با ما تماس بگیرید.